

Manual Easyscreen

Neste manual é descrito ponto a ponto, os procedimentos de alteração das taxas do IVA para o software Easyscreen versão 6 e 7.

- Easyscreen V 6

(Pagina 2 a 5)

- Easyscreen v 7

(Pagina 6 a 9)

Para verificar a versão da sua aplicação, faça o seguinte:

BackOffice:

Canto superior esquerdo do ecrã, está mencionado o nome da aplicação e a respectiva versão.
ou
Menu Ajuda \ Sobre

FrontOffice:

Canto superior esquerdo do ecrã, está mencionado o nome da aplicação e a respectiva versão.
ou
Canto Inferior direito, clicar sobre a opção de data e hora e seleccionar [Sobre].

Easyscreen v6

[\(Voltar ao início\)](#)


Para proceder à alteração da taxa do IVA e respectivo preço, deve seguir os seguintes procedimentos no módulo BACKOFFICE:

- De forma resumida:


- 1 – Alterar as taxas do IVA, em (Menu: Ver \ Configurações) – Secção [IVAS]
 - Alterar a taxa de IVA para: **23 (Alterar de 21,20 ou 19 para 23 se for o caso)**
- 2 – Alterar a taxa do IVA na ficha de cada artigo, em (Ficheiro de Artigos)
 - Editar registo a registo, e na secção [Dados adicionais] colocar a nova taxa de IVA

- Por imagens:


Ecrã 1 – Aceder ao menu \ Ver \ Configurações



Ecrã 2 – Escolhe o separador [Ivas], neste ecrã serão listados os valores de Iva actuais




Ecrã 3 – Alterar as taxas do IVA



Verifique as Taxas de IVA : IVA1#=0; IVA2#=6; IVA3#=13; IVA4=23; IVA5=0;
No campo IVA4# deve estar **23**
Caso não esteja altere para **23**
Nos restantes campos verifique e coloque as taxas de IVA correctas.
Para gravar as alterações, escolher opção [Fechar]

Ecrã 4 – Alterar IVA na ficha do Artigo




The screenshot shows the 'Ficheiro de Artigos' window in the Easyscreen software. The window title is 'Ficheiro de Artigos' and it contains a table with the following data:

P. Referência	Descrição	Cód. Barras	Qtd. Existente	PVP #1
!	!		0.00000	
.	.		0.00000	
01	Calça	01	-409.00000	
02	Casaco	02	-84.00000	
03	Casaco 3/4	03	-71.00000	
04	Casaco Comprido	04	-37.00000	
05	Casacos / Camisolas Malhas	05	-93.00000	
06	Blusa	06	-19.00000	
07	Camisa	07	-51.00000	
08	Casaco e Calça	08	-88.00000	
09	Colete	09	-2.00000	
10	Gravata	10	-24.00000	
11	Saia	11	-3.00000	
12	Vestido	12	-13.00000	
13	Kispo	13	-116.00000	
14	Blusão	14	-84.00000	
15	Gabardina	15	-18.00000	

At the bottom of the window, there are keyboard shortcuts: (INS) Inserir Registo, (F2) Editar Registo, (DEL) Remover Registo, (ENTER) Selecionar Registo, (ESC) Fechar.

Aceder ao ficheiro de artigos, este ecrã lista todos os artigos que existem registados na base de dados do cliente, para cada artigo fazer o que é indicado na figura seguinte

Ecrã 5 – Alterar IVA na ficha do Artigo



Seleccionar o artigo na grelha e escolher [Editar]

No separador **[Dados adicionais]** colocar a taxa de IVA (**Alterar as taxas de 6 ou 13 para 23**) **apenas nos artigos que estejam abrangidos por essa alteração.**

Por defeito o PVP (Preço de Venda ao Público) é mantido igual

Se for necessário alterar o PVP, altere-o na coluna PVP

Para gravar as alterações seleccione o botão [Aceitar]

Efectuar este procedimento para todos os artigos

Importante:

Esta alteração deve ser efectuada **no final do dia 31.12.2011**, logo depois de fechar a sessão de trabalho e ter emitido as listagens, ou, logo **depois de iniciar a sessão do dia 01.01.2012** antes de efectuar registos de Vendas a dinheiro ou Talões.

Ter mais uma vez em atenção que o **PVP (Preço de venda ao público) não é alterado**. Se pretender alterar o PVP terá que efectuar a respectiva actualização conforme explica no ecrã 5.

Easyscreen v7

[\(Voltar ao início\)](#)


Para proceder à alteração da taxa do IVA e respectivo preçário, deve seguir os seguintes procedimentos no módulo BACKOFFICE:

- De forma resumida:

- 1 – Alterar as taxas do IVA, em (Menu: Ver \ Configurações) – Secção [IVAS]
 - Alterar a taxa de IVA para: **23 (Alterar de 21, 20 ou 19 para 23 se for o caso)**
- 2 – Alterar a taxa do IVA na ficha de cada artigo, em (Ficheiro de Artigos)
 - Editar registo a registo, e na secção [Dados adicionais] colocar a nova taxa de IVA


- Por imagens:

Ecrã 1 – Aceder ao menu \ Ver \ Configurações



The screenshot displays the Easyscreen v7 application window. The title bar reads 'Easyscreen - Versão Demonstração (ver. 7.0.0)'. The menu bar includes 'Ficheiro', 'Ver', 'Sessão', 'Documentos', 'Listagens', 'Listagens A4', 'Utilitários', and 'Ajuda'. The 'Ver' menu is open, showing a list of options: 'Configurações' (highlighted), 'Ficheiro de Famílias', 'Ficheiro de Artigos', 'Entrada de Stock', 'Consultar Documentos', 'Conta Corrente', 'Abrir Sessão', 'Encerrar Sessão', and 'Sair'. Each option has a small icon to its left. To the right of the menu, there is a light blue area with descriptive text for each option. At the bottom of the window, the status bar shows 'Base Dados: Easyscreen_REST', 'v. 7.0.0', and 'Utilizador: ediPrinter'.

Ecrã 2 – Escolhe o separador [Ivas], neste ecrã serão listadas as taxas de IVA actuais



The screenshot shows the 'Configurações Gerais' dialog box with the 'Ivas' tab selected. The dialog contains a table of VAT rates and a form to add a new rate.

Taxa I.V.A.	Descrição
5	Produtos Essenciais
6	
12	
13	
20	Tipo de taxa (SAP)
21	NOR - Taxa normal
23	

The form for adding a new rate has the following fields:

- Taxa: 23
- Descrição: Bens normais
- Tipo de taxa (SAP): NOR - Taxa normal
- I.V.A. activo

Buttons: Confirmar, Cancelar, Fechar

Legenda:

- I.V.A activo (disponível para ser utilizado no programa)
- I.V.A inactivo


Verifique se existem e se as taxas de IVA estão correctas e activas (a verde)

Caso não exista alguma taxa de IVA em vigor deve inseri-la.

Para inserir a taxa do IVA a **23%** fazer o seguinte:


- Botão [Inserir], preencher os campos
 - [Taxa] – com o valor de 23
 - [Descrição] – com o valor "Bens normais"
 - [Tipo de taxa SAP] – com o valor "NOR – Taxa normal"
 - [I.V.A. activo] – colocar um visto para, para a taxa ficar activa
- Botão [Confirmar] para gravar o registo

Ecrã 4 – Alterar IVA na ficha do Artigo



Aceder ao ficheiro de artigos, este ecrã lista todos os artigos que existem registados na base de dados do cliente, para cada artigo fazer o que é indicado na figura seguinte

Ecrã 5 – Alterar IVA na ficha do Artigo



Seleccionar o artigo na grelha e escolher [Editar]

No separador **[Dados adicionais]** colocar a taxa de IVA (**Alterar as taxas de 6 ou 13 para 23**) **apenas nos artigos que estejam abrangidos por essa alteração.**

Por defeito o PVP (Preço de Venda ao Público) é mantido igual

Se for necessário alterar o PVP, altere-o na coluna PVP

Para gravar as alterações seleccione o botão [Aceitar]

Efectuar este procedimento para todos os artigos

Importante:

Esta alteração deve ser efectuada **no final do dia 31.12.2011**, logo depois de fechar a sessão de trabalho e ter emitido as listagens, ou, logo **depois de iniciar a sessão do dia 01.01.2012** antes de efectuar registos de Vendas a dinheiro ou talões.

Ter mais uma vez em atenção que o **PVP (Preço de venda ao público) não é alterado**. Se pretender alterar o PVP terá que efectuar a respectiva actualização conforme explica no ecrã 5.